

GokturkACARS Kullanım Kılavuzu

SÜRÜM 4.5 • WINDOWS 10/11 • MSFS • X-PLANE • P3D • FSX

GokturkACARS, uçuşunu baştan sona kaydeden ve Göktürk Virtual'a otomatik gönderen kendi uçuş kayıt yazılımımızdır. Bu kılavuz kurulumdan PIREP'e kadar tüm kullanımı anlatır.

1 • Sistem gereksinimleri

- 1 Windows 10 veya 11 (64-bit).
- 2 Desteklenen simülatörler: MSFS 2020 / 2024, X-Plane 11 / 12, Prepar3D, FSX.
- 3 Köprü yazılımı: MSFS/P3D/FSX için SimConnect veya FSUIPC, X-Plane için UDP.
- 4 Kesintisiz internet bağlantısı — ACARS konumunu canlı haritaya gönderir.

2 • Kurulum

- 1 Siteye giriş yap, İndirmeler sayfasından kurulum dosyasını indir. Üye olmayanlar indiremez.
- 2 RAR arşivini WinRAR veya 7-Zip ile aç.
- 3 GokturkACARS-Setup.exe dosyasını çalıştır ve kurulumu tamamla.
- 4 Programı ilk açışında yönetici olarak çalıştır.

Sık karşılaşılan kurulum hatası

Program Files klasörüne kurulum yapıldığında Windows yazma izni vermediği için "güncelleme başarısız" veya "ayarlar kaydedilemedi" hatası alırsın. Çözüm: programı kaldır, C:\GokturkACARS gibi bir klasöre yeniden kur.

3 • Giriş ve ayarlar

- 1 Pilot ID'n (GKT0019) ve site şifrenle giriş yap.
- 2 Ayarlar sekmesinden dil (TR/EN) ve tema seç.
- 3 Rota sekmesine SimBrief kullanıcı adını bir kez gir — kaydedilir.
- 4 Ses uyarılarını ve otomatik PIREP gönderimini buradan açıp kapatabilirsin.

4 • Simülatöre bağlanma

- 1 Önce simülatörü aç, uçağını kapıda yükle ve tamamen açılmasını bekle.
- 2 Sonra ACARS'ı aç ve Connect tuşuna bas.
- 3 SIM göstergesi yeşile döndüğünde bağlantı kurulmuştur.
- 4 Yeşile dönmüyorsa: yönetici olarak çalıştır, güvenlik duvarında ACARS'a izin ver, uçağın tam yüklendiğinden emin ol.

5 • Uçuş akışı

- 1 Rota sekmesinde OFP Çek ile SimBrief planını indir.
- 2 Uçağını listeden seç — bu adım zorunludur, seçmeden uçuş başlamaz.
- 3 Kapıda, motorlar kapalı ve park freni çekiliyken START tuşuna bas.
- 4 Uçuş boyunca ACARS açık kalsın. Konumun 10 saniyede bir canlı haritaya gider.
- 5 İniş sonrası kapiya taksi yap, park frenini çek, motorları kapat.
- 6 ACARS PIREP'i otomatik gönderir; yönetim onayladığında profiline işlenir.

6 • İniş puanlaması

ACARS iniş anını ölçer ve harf notu verir. Hedef -150 fpm civarındır.

- 1 A+ / A — yumuşak, kitabına uygun iniş.
- 2 B / C — kabul edilebilir ama sert.
- 3 -1000 fpm altı — sert iniş sayılır, puanı düşürür.
- 4 Dikey hız dışında G kuvveti, eşik geçiş yüksekliği, merkez hattı sapması ve sekme (bounce) da kaydedilir.

7 • Sorun giderme

- 1 Giriş yapılamıyor: Pilot ID'yi GKT0019 biçiminde yaz, şifren sitedekiyle aynı olmalı.
- 2 SIM yeşil olmuyor: ACARS'ı yönetici olarak çalıştır, köprü yazılımının (FSUIPC/SimConnect) kurulu olduğunu doğrula.
- 3 Güncelleme başarısız: Kurulum klasörü Program Files içindedir, taşı.
- 4 PIREP gitmiyor: İnternet bağlantını ve güvenlik duvarını kontrol et; uçuş kaydı yerelde saklanır, bağlantı gelince tekrar gönderilir.
- 5 Çözülmeyen sorunu yönetim ekibine bildir.